

Content Slider gestalten

Ein Content Slider ist ideal dazu geeignet, wichtige Informationen an die Besucher einer Seite zu vermitteln. Die Augen der Besucher richten sich während ihres ersten Besuchs direkt auf diesen Bereich. Daher sollten Sie dort Informationen platzieren, die Ihre Shopbesucher besonders interessieren (z. B. Sonderangebote). Sie können den Contentslider für Slides auf der Homepage und auf Warengruppenseiten verwenden.

Nach dem Sie das Contentslider Plugin installiert haben, müssen Sie unter **CMS > Widgets** das Content Slider Widget aktivieren.

Wie Sie den Content Slider konfigurieren können

Sie können den Contentslider für die Homepage im Administrationsbereich unter **Plugins > Contentslider** konfigurieren. Die Slides für Warengruppenseiten können Sie direkt auf den Warengruppen-Details-Seiten auf der Registerkarte **Contentslider** konfigurieren.

Hier können Sie die Höhe und das Hintergrundbild eingeben und festlegen, ob der Inhalt automatisch und ohne Interaktion des Nutzers hereinfahren soll.



Unter Umständen kann es vorteilhaft sein, den Einleitungstext für die Homepage auszuschalten. Entfernen Sie dazu einfach den Inhalt des Topics unter: **Admin > CMS > Seiten & Inhalte > HomePageText**

Ist Aktiv

Höhe Pixel

Layout

Hintergrundfarbe

Hintergrundgrafik

Zufällige Anordnung

Autoplay

Delay Millisekunden

+ Neuen Slide anlegen				
Slide Id	Ist Aktiv	Reihenfolge	Slider-Art	Inhalt
7	✓	-10	Produkt	Charles Eames Lounge Chair (1956)
9	—	0	Produkt	Josef Hoffmann Sofa 3-Sitzer Cubus (1910)
17	✓	3	Produkt	Eero Aarnio Ball Chair, Kugelsessel (1966)
↻				

Wie Sie einen einzelnen Slide einstellen

Wenn Sie einen einzelnen Slide hinzufügen oder bearbeiten, können Sie **Titel**, **Text** und ein **Bild** festlegen und mehrere Buttons einstellen, die automatisch mit dem Inhalt des Slides verändert werden (siehe unten stehende Grafik). Sie müssen auch die Sprache für den Slide einstellen. Es gibt keine Lokalisierungen für einzelne Slides. Sie müssen also einen Slide für jede aktive Sprache in Ihrem Shop einrichten, wenn Sie den gleichen Inhalt in unterschiedlichen Sprachen anzeigen möchten. Sie können bis zu drei Buttons zu jedem Slide hinzufügen. Um einen Button zu einem Slide hinzuzufügen, müssen Sie ihn lediglich aktivieren, indem Sie einen Haken an **Veröffentlicht** setzen. Dann geben Sie den Button **Text** und eine absolute URL einschließlich des Protokolls (z.B.: <http://www.myshop.com/mypath>) ein und wählen den **Buttontyp**. Mögliche **Buttontypen** sind *Primary, Info, Success, Warning, Danger, Inverse* und *Link*.

Die **URL** eines Button kann entweder komplett angegeben werden (einschließlich *http* oder *https* Protokoll) oder absolut (z. B. *~/path/to/resource*), wobei die vorstehende Tilde (*~*) auch weggelassen werden kann.

Die Farben der Button-Typen werden im Konfigurationsbereich Ihres Themes festgelegt. Für weitere Informationen zur Konfiguration



1. Titel
2. Text
3. Bild
4. Button